


הפעלה ראשונית לנטסטיק

המדריך הנ"ל משתמש בדגם Unefon ZTE MF190 לצורך המחשה בלבד, אך הוא שמיש לכל סוגי הדגמים.

קודם כל מוודאים שהכרטיס סים נמצא בתוך ההתקן USB (נטסטיק). עכשיו נחבר את ההתקן לתוך המחשב הרצוי.


לאחר מכן נכנסים ל"מחשב שלי" (My computer) ◀ לוחצים קליק ימני על התקן USB שהכנסנו למחשב:




ומפעילים את ההתקנה של התוכנה שדרכה יהיה ניתן להתחבר לרשת.

בשלב הראשון של ההתקנה יהיה ניתן לבחור את שפת התוכנה, יש לבחור בשפה אנגלית. לאורך כל ההתקנה יש ללחוץ על המשך (next) עד תום ההתקנה.

לאחר שהשלמנו בהצלחה את ההתקנה, יופיע לנו על השולחן עבודה (Desktop) אייקון של התוכנה:



נקיש פעמיים עם העכבר על האייקון על מנת לפתוח את התוכנה:



הגדרות גלישה לנטסטיק

לאחר שפתחנו את התוכנה נלחץ על הכפתור "הגדרות" (Setting):



נלחץ על הכפתור של "הוספה" (Add) על מנת להגדיר נקודת התחברות לרשת.

כעת נפתח לנו חלונית חדשה עם השדות שצריך להזין:

יש להזין את הנתונים הבאים:

ערך	שם באנגלית	שם בעברית
Rami Levy	Config File name	שם נקודת התחברות
*99#	Dial Number	מספר לחיוג
rl@3g	User Name	שם משתמש
rl	Password	סיסמה
Internet.rl	APN	שם נקודת גישה

לאחר שהזנו את הנתונים יש ללחוץ על הכפתור אוקי (ok) לסיום.

כעת המודם שלנו מותאם לעבוד בצורה מלאה עם רמי לוי תקשורת!

כל מה שנשאר הוא ללחוץ על הכפתור בתפריט לחזרה לדף הראשי:



ולאחריו יש ללחוץ על הכפתור להתחברות:



כעת אנו מחוברים לאינטרנט, כל מה שנשאר זה ליהנות.

בהצלחה!